

Altays Manager - Gestionnaire de plateforme

Gestion des rôles

Les rôles :

- ROLE_AM_ADMIN (Administrateur) Administrateur d'Altays Manager
- ROLE_AM_USER (Utilisateur) Utilisateur d'Altays Manager

Les règles :

- L'**Administrateur** doit pouvoir gérer les utilisateurs (CRUD) ainsi que les autres administrateurs.
- L'**Utilisateur** doit avoir accès à la liste des environnements sur lesquelles il est habilité.

Gestion des comptes

Création d'un **Utilisateur** :

La création d'un utilisateur est fait par un **Administrateur** via le CRUD. La création d'un utilisateur ne l'habilite à aucune plateforme. Il apparaît alors dans la liste des utilisateurs. L'utilisateur reçoit alors un mail l'informant de la création de son compte afin de pour s'y connecter.

Création d'un **Administrateur** :

La création d'un administrateur est fait par un **Administrateur** via le CRUD. La création d'un administrateur ajoute une habilitation à chacune des plateformes.

Désactivation d'un **Utilisateur** :

Si un **utilisateur** est désactivé d'Altays Manager, il perd alors toutes ses habilitations et ses accès aux plateforme. A sa réactivation il sera alors sans aucune habilitation.

Désactivation d'un **Administrateur** :

Si un **administrateur** est désactivé d'Altays Manager, il perd alors toutes ses habilitations et ses accès aux plateforme. A sa réactivation il sera alors réhabiliter à toute les plateformes.

Modification d'un **Membre** :

Dans le cas d'une modification des données d'identité d'un membre d'Altays Manager, les changements s'appliqueront également sur les environnement sur lequel il est habilité.

Gestion des habilitations

Dans le cas d'une habilitation unique, depuis le profil d'un utilisateur ou d'une fiche d'environnement, l'utilisateur est alors ajouté à la liste des utilisateurs habilités et son accès à l'environnement est créé ou change d'état (désactivé à activé)

Dans le cas d'une déshabilitation unique, depuis le profil d'un utilisateur ou d'une fiche d'environnement, l'utilisateur est alors retiré de la liste des utilisateurs habilités et son accès à l'environnement change d'état (activé à désactivé)